

## Guida all'acquisto dei servizi professionali Utente Interfree

Se hai deciso di acquistare i servizi professionali Utente Interfree, ti ricordiamo che i tuoi messaggi di posta archiviati su [nomeutente@interfree.it](mailto:nomeutente@interfree.it) e i file presenti nel tuo spazio web <http://nomeutente.interfree.it> saranno migrati in automatico sulla nuova WebMail e sul nuovo spazio web professionali di Interhosting al termine della procedura di acquisto.

Ecco come procedere:

1. Vai all'indirizzo [http://interhosting.interfree.it/acquista/index.php?tipo\\_pacchetto=Utente%20Interfree&class=AF25](http://interhosting.interfree.it/acquista/index.php?tipo_pacchetto=Utente%20Interfree&class=AF25), inserisci le credenziali di accesso al tuo account Interfree, quindi clicca sul pulsante 'Verifica utente'

Utente Interfree Elenco prodotti

Inserisci username e password del tuo account Interfree per acquistare i servizi professionali:

Nome utente:  @interfree.it

Password:

▲ top

2. Nella schermata successiva ti sarà mostrato lo spazio posta e lo spazio web da te occupati in quel momento e potrai decidere tra le seguenti opzioni:

- Acquistare il **Pacchetto Utente Interfree Basic** che prevede: Dominio di 3° livello, e email di Utente Interfree con 100 MB di spazio web e 1 GB di spazio posta

indirizzo scelto: testmigrazione6@interfree.it

▶ Utente Interfree BASIC 10,00€

▼ Utente Interfree BUSINESS

**Descrizione:**  
Dominio di 3° livello e email Utente Interfree con 300 MB di spazio web e 1 GB di spazio posta supporto PHP e DB MySQL

anni

**Prezzo: 40,00€**  
**-30% 28,00€**

▲ top

- Acquistare il pacchetto Utente Interfree Business che prevede: Dominio di 3° livello, e email Utente Interfree con 300 MB di spazio web e 1 GB di spazio posta supporto PHP e DB MySQL

indirizzo scelto: **nomeutente@interfree.it**

▶ Utente Interfree BASIC 10,00€

▼ Utente Interfree BUSINESS

**Descrizione:**  
Dominio di 3° livello e email Utente Interfree con 300 MB di spazio web e 1 GB di spazio posta supporto PHP e DB MySQL

anni

**Prezzo: 40,00€**  
**-30% 28,00€**

Aggiungi servizi

Aggiungi al carrello

▲ top

- Nel caso in cui il pacchetto prescelto non fosse sufficiente per mantenere i tuoi messaggi di posta e i tuoi file potrai:

a. Acquistare spazio posta o spazio web aggiuntivi cliccando sul pulsante 'Aggiungi servizi'

indirizzo scelto: **nomeutente@interfree.it**

▶ Utente Interfree BASIC 10,00€

▼ Utente Interfree BUSINESS

**Descrizione:**  
Dominio di 3° livello e email Utente Interfree con 300 MB di spazio web e 1 GB di spazio posta supporto PHP e DB MySQL

anni

**Prezzo: 40,00€**  
**-30% 28,00€**

Aggiungi servizi

Aggiungi al carrello

▲ top

b. Eliminare i messaggi di posta o i file del tuo spazio web che non ti interessano più e rientrare in questo modo nel pacchetto di tuo interesse.

**ATTENZIONE:** per cancellare i messaggi dalla WebMail di Interfree è sufficiente andare in 'Preferenze', quindi in 'Filtri' ed impostare in modo opportuno il filtro di cancellazione. In alternativa, puoi scaricare i messaggi attraverso un client di posta elettronica (ad esempio Outlook o Thunderbird ), verificando di non aver abilitato l'opzione "conserva messaggi sul server".

Per maggiori info: [http://help.interfree.it/parametri\\_connesione\\_interfree.shtml#email](http://help.interfree.it/parametri_connesione_interfree.shtml#email)

Allo stesso modo, puoi salvare i tuoi file pubblicati sullo spazio web di Interfree scaricandoli sul tuo computer tramite protocollo FTP (ad es. puoi utilizzare un software gratuito come Filezilla). Anche nel caso in cui tu abbia realizzato il sito con SiteMake, potrai scaricarlo sul tuo computer utilizzando la medesima procedura FTP.

Per maggiori info: [http://help.interfree.it/parametri\\_connesione\\_interfree.shtml#web](http://help.interfree.it/parametri_connesione_interfree.shtml#web)

3. Una volta caricato nel carrello il pacchetto prescelto (con eventuale spazio posta o spazio web aggiuntivi), clicca sul pulsante 'Procedi con l'acquisto', registrati ad Interhosting (oppure, se sei già cliente Interhosting, inserisci le tue credenziali di accesso) e completa la procedura di acquisto.

**ATTENZIONE:** per quanto riguarda la registrazione ad Interhosting ti invitiamo a consultare le nostre guide:

>> [Come registrarsi ad Interhosting](#)

>> [Il pannello di controllo dell'Area Clienti di Interhosting](#)

4. Nella schermata successiva, scegli la modalità di pagamento (carta di credito o bonifico bancario), accetta le condizioni di vendita, quindi clicca sul pulsante 'Procedi con l'acquisto': al termine della procedura di acquisto visualizzerai un messaggio di conferma dell'ordine, completo di numero identificativo.

5. Al termine della procedura di acquisto, riceverai una mail di conferma attivazione: i tuoi messaggi di posta e i tuoi file pubblicati sullo spazio web saranno migrati in automatico sulla nuova WebMail e sul nuovo spazio web professionali. Lo Staff di Interfree si occuperà di tutta la procedura, garantendoti che nessuno dei tuoi dati andrà perduto.

6. Alla fine della migrazione riceverai una mail con i **nuovi parametri di configurazione**, sia per la posta che per lo spazio web.

**ATTENZIONE:** se scarichi la posta sul tuo computer tramite client (es. Outlook), per leggere la mail che ti abbiamo inviato con i nuovi parametri di configurazione, collegati alla webmail di Interfree <http://webmail.interfree.it/> oppure alla nuova webmail di Interhosting <http://webmail.interhosting.it/> (per accedere inserisci nomeutente e password come al solito). Nel dettaglio ecco i nuovi parametri di configurazione di posta e spazio web:

## 1. PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE UTENTI INTERFREE BASIC

### GESTIONE ACCOUNT POSTA

Configurazione Caselle Email: <http://webmail.interhosting.it/qmailadmin/>

Nome casella (default): nomeutente

Nome dominio: interfree.it

Password: tuapassword

#### **ACCESSO WEBMAIL**

Webmail: <http://webmail.interfree.it>

Nome casella: nomutente

Password: tuapassword

#### **PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE CLIENT DI POSTA**

Server POP3: pop.interfree.it

Nome Casella: [nomutente@interfree.it](mailto:nomutente@interfree.it)

Password: tuapassword

Server SMTP: smtp.interfree.it

Porte SMTP: 25 o 587 (per utenti con ip blacklistato (\*))

Username e password SMTP: uguali a quelli del POP3

(\*) Alcuni fornitori di connessione (ad esempio Tele2, Tre, ecc..) impediscono l'invio della posta elettronica qualora non venga utilizzato il loro server SMTP. In questi casi si consiglia di variare la configurazione delle caselle di posta utilizzando la porta 587 in uscita.

#### **PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE CLIENT DI POSTA IMAP**

Server IMAP: imap.interfree.it

Nome Account: [nomeutente@interfree.it](mailto:nomeutente@interfree.it)

Password: tuapassword

#### **ACCESSO SPAZIO WEB**

Site FTP: nomutente.interfree.it

Username: nomutente

Password: tuapassword

#### **ACCESSO SITEMAKE**

Url: <http://www.sitemake.it/>

Username: nomeutente Password: tuapassword

**ATTENZIONE:** Username e Password di accesso FTP sono gli stessi utilizzati per lo Spazio Web.

>> Scarica la guida [Come acquistare i Servizi Professionali Utente Interfree](#) (file .pdf)

## **2. PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE UTENTI INTERFREE BUSINESS:**

#### **GESTIONE ACCOUNT POSTA**

Configurazione Caselle Email: <http://webmail.interhosting.it/qmailadmin/>

Nome casella (default): nomeutente

Nome dominio: interfree.it

Password: tuapassword

#### **ACCESSO WEBMAIL**

Webmail: <http://webmail.interfree.it>

Nome casella: nomutente

Password: tuapassword

#### **PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE CLIENT DI POSTA**

Server POP3: pop.interfree.it

Nome Casella: [nomutente@interfree.it](mailto:nomutente@interfree.it)

Password: tuapassword

Server SMTP: smtp.interfree.it

Porte SMTP: 25 o 587 (per utenti con ip blacklistato (\*))

Username e password SMTP: uguali a quelli del POP3

(\*) Alcuni fornitori di connessione (ad esempio Tele2, Tre, ecc..) impediscono l'invio della posta elettronica qualora non venga utilizzato il loro server SMTP. In questi casi si consiglia di variare la configurazione delle caselle di posta utilizzando la porta 587 in uscita.



#### PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE CLIENT DI POSTA IMAP

Server IMAP: [imap.interfree.it](mailto:imap.interfree.it)

Nome Account: [nomeutente@interfree.it](mailto:nomeutente@interfree.it)

Password: tuapassword

#### ACCESSO E GESTIONE SPAZIO WEB E DATABASE

Accesso pannello di controllo: <http://nomeutente.interfree.it:8080>

Username: nomeutente

Password: tuapassword

**ATTENZIONE:** per accedere alla gestione del DB occorre andare nel menù **Site** e dal menù laterale scegliere **Database**. Verranno indicati sia la username che il nome del DB, è possibile ovviamente cambiare sia la password che il nome del DB. L'host per collegarsi è **localhost** oppure **127.0.0.1**

Per l'FTP vale sempre la stessa regola, andare nel menù **Site** e dal menù laterale scegliere **FTP**. Verrà indicato la username e cliccando sarà possibile modificare sia la password che il nome utente dell'utente FTP; l'host rimane:

[ftp.nomeutente.it](ftp://nomeutente.it)

Il path per pubblicare il sito web è /web

#### Per maggiori informazioni o assistenza:

Servizio Clienti Interhosting

<http://wiki.interfree.it/>

E-mail: [staff@interhosting.it](mailto:staff@interhosting.it)

Call Center: 199.24.11.24

Fax: +39.0587.288.688